

NOUVEAU
IMPORTÉ
D'ESPAGNE

BORON SOLID



CORRECTEUR DE CARENCE EN BORE

CARACTÉRISTIQUES

Le bore est un micronutriment nécessaire à la nutrition de toutes les plantes. L'application au sol de **BORON SOLID** ou les pulvérisations foliaires peuvent être utilisées pour assurer un apport adéquat en B pour une croissance optimale.

Le bore (B) est nécessaire à la croissance de toutes les plantes. Une nutrition adéquate en B est essentielle pour des rendements élevés et la qualité des cultures. Les carences en B entraînent de nombreux changements anatomiques, biochimiques et physiologiques chez les plantes.

Dans la betterave sucrière, il prévient les maladies cardiaques ou la putréfaction de la racine. Dans la pomme et la poire, il prévient les piquûres et les fissures. Dans le raisin, il prévient la grappe, évitant les petits fruits ridés. Dans l'olivier, **BORON SOLID** prévient la perte de production et la déformation de l'olivier. En horticulture, **BORON SOLID** prévient la pourriture du cœur du céleri, les feuilles enroulées du chou-fleur et du brocoli. Dans la laitue, il prévient la pourriture du cœur et les brûlures latérales ; dans le haras, il prévient le dessèchement de la pointe et des tiges ; dans la pomme de terre, il évite la nécrose des tubercules présentant des déformations.

STRUCTURE DE LA PAROI CELLULAIRE

FLORAISON ET FRUCTIFICATION

FORMATION DE NOUVELLES CELLULES

DÉVELOPPEMENT DE GRAINES VIABLES

TRANSPORT DU SUCRE

COMPOSITION

Bore (B)

%p/p
20,50



DOSES ET APPLICATION



FOLIAIRE

CULTURE	DOSE (g/hL)	TEMPS D'APPLICATION
Luzerne	500 (1-2 Kg/ha)	Après chaque coupe.
Pommier et poirier	100 - 200	Bourgeons ouverts.
	100	Floraison.
	100 - 200	Nouaison et jeunes fruits.
Betterave	1Kg / ha	2 à 3 applications dès l'apparition des premières vraies feuilles.
Coton	500	2 à 3 applications dès l'apparition des premières vraies feuilles.
Fleurs et plantes ornementales	150-200	Lorsque la carence apparaît.
Horticulture	150-250	Lorsque la carence apparaît.
Kiwi	150-200	-----
Oliviers	200 - 400	20-30 jours avant la floraison.
Arbres fruitiers à noyaux	200 - 400	2-3 traitements en pré ou post floraison.
Fraises et petites baies	150-250	Lorsque la carence apparaît.
Vigne	200 - 300	2 applications entre la pré-floraison et tous les 8-10 jours.



Appliquer BORON SOLID à raison de 2 à 4 kg/ha par application.

Conserver le produit fermé dans son emballage d'origine, dans un endroit sec. Ne pas conserver à une température supérieure à 35° C.

EMBALLAGE :



ENGRAIS



WWW.ASPEAGRO.COM